



## Hinweise zum Download

Wenn Sie noch nicht über das intelligente CAD-Interface WorldCAT-CIF verfügen, können Sie sich hier alle erforderlichen Komponenten downloaden und anschließend installieren.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

### ***1. Download und Installation von WorldCAT-CIF und der 3D-Schnittstelle zum CAD-System***

Installieren Sie die von Ihnen gewünschte 3D-CAD-Schnittstelle, indem Sie in der Liste der Schnittstellen den entsprechenden LINK anwählen. Führen Sie das damit aufgerufene Setup unmittelbar aus bzw. speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl und führen Sie das Setup anschließend aus.

Damit haben Sie alle erforderlichen Komponenten (WorldCAT-CIF und Schnittstelle) für den Download von 2D/3D-Geometrien zur Verfügung.

### ***2. Aktivieren der CAD-Schnittstelle***

Nach dem Installieren der gewählten 3D-CAD-Schnittstelle muss diese in WorldCAT-CIF aktiviert werden.

Rufen Sie dafür WorldCAT-CIF das erste Mal auf, indem Sie im Katalog eine 2D/3D-Geometrie auswählen (Download WIA bzw. Download WID) und nach Betätigen des LINKS und ggf. Eingabe der notwendigen Parameter die Option „Die Datei von Ihrem aktuellen Ort öffnen“ wählen. Es startet WorldCAT-CIF und zeigt die gewählte Geometrie an.

Wählen Sie in WorldCAT-CIF anschließend

#### **Menü Einstellungen CAD-Systemanbindung**

und setzen in der darauffolgenden Dialogbox die Auswahl auf das 3D-CAD-System, dessen Schnittstelle Sie installiert haben.

Sie haben jetzt die gewünschte 3D-CAD-Schnittstelle aktiviert und können die in WorldCAT-CIF angezeigte Geometrie direkt über

#### **CAD-Übergabe Exportieren in die CAD-Systeme**

bzw. durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste an Ihr CAD-System übergeben.

Die 2D-CAD-Schnittstellen brauchen Sie nicht nachträglich zu installieren. Diese sind durch die Installation von WorldCAT-CIF vorhanden. Sie brauchen nur noch im WorldCAT-CIF die entsprechende 2D-Schnittstelle auszuwählen. (Vorgehensweise wie bei 3D, siehe Aktivieren der CAD-Schnittstelle)

Ggf. müssen Sie WorldCAT-CIF schließen und erneut starten, um die Schnittstelle zur Verfügung zu haben.

Über das weitere Vorgehen informieren Sie sich bitte direkt in der Hilfe zu WorldCAT-CIF unter dem Thema „CAD-System spezifische Hinweise“.